

# **SoC Robot Brain Board – uClinux**

System Design Innovation & Application Research Center

- I. SoC Brain Board HW 구성
- II. SoC Brain Board 개발환경
- Ⅲ. 개발환경 세팅
- IV. 개발 Tools 설치
- V. OS Porting
- VI. Application SW

## **2014** Brain Board (Main Board)



Excellence in Intelligent Robot, Wearable Computer, and Bio/Health!




















## **2014**" Brain Board (LCD Board)



Top

Excellence in Intelligent Robot, Wearable Computer, and Bio/Health!




















**Bottom** 



LCD Connector

## **2014** Brain Board (Main Board)



Excellence in Intelligent Robot, Wearable Computer, and Bio/Health!




















# SoC Brain Board 개발완경



Excellence in Intelligent Robot, Wearable Computer, and Bio/Health!

















### **Hardware**

- PC
- SoC Brain Board
- USB Cable, 2ea
- DC 5V Power Adapter (1A)
- NTSC 출력 Camera (12V)

### Software

- OS: Windows XP, Windows7, Windows8
- Cygwin (gcc operation environment)
- AE32000C Compiler
- USB Download Program, USB Driver
- Hyper Terminal

# Cygwin 설치



Excellence in Intelligent Robot, Wearable Computer, and Bio/Health!

















## Cygwin download

■ ADChips 홈페이지 자료실 접속

http://www.adc.co.kr/support/data\_view.php?idx=171&cname=&page=1&mode\_s=search&search=Sub

ject&search\_string=cygwin

Cygwin 설치파일 저장

Downloads			• Home > Support :	Home > Support > Technical Lib > <u>Downloads</u>		
제목	Cygwin Setup					
파일					2006-08-29	
Cygwin						
Cygwin Setup		Cygwin Setup With Packages	2008.06.09	ZIP		
PREV	이전글이 없습니다.					
NEXT	다음글이 없습니다.					
					목록	

www.socrobotwar.org ------!



Excellence in Intelligent Robot, Wearable Computer, and Bio/Health!

















## Cygwin 설치

- 압축풀기 => cygwin\_source 폴더 setup.exe 실행
- Install from Local Directory Check => 다음
- Root Directory: C:\u00bc cygwin
- Install For: All Users
- Default Text File Type: Unix / binary Check => 다음





# Cygwin 설치



Excellence in Intelligent Robot, Wearable Computer, and Bio/Health!


















## Cygwin 설치

Local Package Directory: cygwin\_source 폴더 => 다음



# Cygwin 설치



Excellence in Intelligent Robot, Wearable Computer, and Bio/Health!


















## Cygwin 설치

- Select Package: All Install 선택 => 다음
- Installation Complete, 설치완료





Excellence in Intelligent Robot, Wearable Computer, and Bio/Health!

















#### Source download

- 로봇워 대회 홈페이지 접속 => 소스자료 게시판, 2014년 SoC 두뇌보드 SW,
- AMAZON2\_robot\_v1.13.1\_package.tar.gz (최신버전)

소스자료

▶ Home > 자료실 > 소스자료

2014년 SoC 두뇌보드 SW

2014-06-19 15:41:10

대회담당자 (143,248,146,153)

조회 : 121

Download: AMAZON2\_robot\_v1, 13, 1\_package, tar, gz (94,8M), Down:83

2014년 AMAZON2, 두뇌보드에 대한 SW package 입니다.

일부파일이 업데이트 되었습니다.



Excellence in Intelligent Robot, Wearable Computer, and Bio/Health!


















## Compiler 설치

- AMAZON2\_robot\_v1.13.1\_package.tar.gz
- Directory 복사: C:₩cygwin₩home₩<user ID>



# Linux 명령어



Excellence in Intelligent Robot, Wearable Computer, and Bio/Health!

















## Linux 명령어

명령어	의미
Is	파일과 디렉토리의 목록을 출력
cd	디렉토리 이동
ср	파일이나 디렉토리를 복사
mv	파일이나 디렉토리 이름을 변경하거나 다른 디렉토리로 이동
mkdir	디렉토리 생성
cat	텍스트 파일의 내용을 출력
tar	파일 묶기, 풀기
pwd	현재 작업중인 디렉토리를 확인
chmod	파일에 대한 허가권을 변경
clear	화면지우기
date	현재시간 보기



Excellence in Intelligent Robot, Wearable Computer, and Bio/Health!

















### Tar.gz 풀기

- Cygwin 실행
- + tar xvzf AMAZON2\_robot\_v1.13.1\_package.tar.gz

```
turbosu@SDIA-turbosu ~

$ tar xvzf AMAZON2_robot_v1.13.1_package.tar.gz
```



Excellence in Intelligent Robot, Wearable Computer, and Bio/Health!

















### 폴더 이동

- 폴더이동
- \$ Is
- \$ cd AMAZON2\_robot\_v1.13.1
- \$ Is

```
turbosu@SDIA-turbosu ~

$ 1s
AMAZON2_robot_v1.13.1 AMAZON2_robot_v1.13.1_package.tar.gz

turbosu@SDIA-turbosu ~

$ cd AMAZON2_robot_v1.13.1

turbosu@SDIA-turbosu ~/AMAZON2_robot_v1.13.1

$ 1s
kernel toolchain tools user_app user_module

turbosu@SDIA-turbosu ~/AMAZON2_robot_v1.13.1

$ ...
```



Excellence in Intelligent Robot, Wearable Computer, and Bio/Health!

















### Compiler 설치

- toolchain 압축풀기
  - \$ cd toolchain
  - \$ cp ae32000-elf-uclibc-tools-AE32000C-v2.6.4.tar.gz /usr/local
  - \$ cd /usr/local
  - \$ tar xfz ae32000-elf-uclibc-tools-AE32000C-v2.6.4.tar.gz

```
turbosu@SDIA-turbosu ~/AMAZON2_robot_v1.13.1
$ cd toolchain/

turbosu@SDIA-turbosu ~/AMAZON2_robot_v1.13.1/toolchain
$ cp -rf ae32000-elf-uclibc-tools-AE32000C-v2.6.4.tar.gz /usr/local

turbosu@SDIA-turbosu ~/AMAZON2_robot_v1.13.1/toolchain
$ cd /usr/local

turbosu@SDIA-turbosu /usr/local
$ tar xfz ae32000-elf-uclibc-tools-AE32000C-v2.6.4.tar.gz
```



Excellence in Intelligent Robot, Wearable Computer, and Bio/Health!

















## Compiler 설치

- Shell 파일 만들기
- + vi .bash\_profile
- vi 편집기에 다음의 PATH 추가 후 저장 PATH="\${PATH}:/usr/local/ae32000-elf-uclibc-tools/bin"

www.socrobotwar.org -------1!



Excellence in Intelligent Robot, Wearable Computer, and Bio/Health!

















### Compiler 설치

- Shell 적용 및 설치 확인
- source .bash\_profile
- \$ ae32000-elf-uclibc-gcc -v

```
20-
 urbosu@SDIA-turbosu ~
 source .bash_profile
urbosu@SDIA-turbosu 🐣
$ ae32000-elf-uclibc-gcc -v
Reading specs from /usr/local/ae32000-elf-uclibc-tools/lib/gcc/ae32000-elf-uclib
c/3.4.5/specs
Configured with: /d/AE32000-uClinux/AE32000-uClibc/uClinux_Compiler_AE32000C_v2.
6.4/toolchain_build_ae32000/gcc-3.4.5-ae32000c-uclibc-v080829/configure --prefix
=/usr/local/ae32000-elf-uclibc-tools --build=i686-pc-cygwin32 --host=i686-pc-cyg
win32 --target=ae32000-e1f-uclibc --enable-languages=c,c++ --with-gxx-include-di
r=/usr/local/ae32000-elf-uclibc-tools/ae32000-elf-uclibc/inc<u>lude/c++ --disable-s</u>
hared --disable-<u>_cxa_atexit --enable-target-optspace --with-gnu-ld --without-pi</u>
c --disable-nls --enable-sjlj-exceptions
Thread model: single
gcc version 3.4.5 (AE32000 Compiler v2.6.4 ¦ binutils-2.14 ¦ gdb_insight-6.8)
(LDI Code motion / Seperated GCCLIB / mulsi3 / Mem index
 / Floating-point optimized again / Double precision BUG Fixed)
 urbosu@SDIA-turbosu 🐣
```

# **OS Porting**



Excellence in Intelligent Robot, Wearable Computer, and Bio/Health!



















#### usb driver 설치

- SoC 두뇌보드 COM1, COM2에 mini USB Cable 연결
- 장치관리자 => CP2102 USB to UART Bridge Controller, Click
- 드라이버 업데이트 => 컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾아보기
- 찾아보기 => AMAZON2\_robot\_v1.13.1/tools/usb\_to\_serial\_driver 선택
- 다음을 눌러 드라이버 설치





www.socrobotwar.org -------1



Excellence in Intelligent Robot, Wearable Computer, and Bio/Health!


















### usb driver 설치

- Hyper terminal 실행 장치관리자상의 COM Port 번호 선택
- COM Port 설정
- 비트/초: 115200, 데이터비트: 8, 패리티: 없음, 정지비트: 1

흐름제어: 없음







Excellence in Intelligent Robot, Wearable Computer, and Bio/Health!



















#### usb driver 설치

- 전원 케이블 연결 => 스위치 ON
- Hyper Terminal 상에서 키보드 키 입력 (아무거나)
- 장치관리자 => 알 수 없는 장치 Click
- 드라이버 업데이트 => 컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾아보기
- 찾아보기 => AMAZON2\_robot\_v1.13.1/tools/usb\_driver 선택
- 다음을 눌러 드라이버 설치







Excellence in Intelligent Robot, Wearable Computer, and Bio/Health!


















### Windows8 드라이버 설치

- Windows8 서명되지 않은 드라이버 설치 과정
- 윈도우키 + I를 눌러 "PC 설정 변경" 선택
- "일반" 탭 선택, "고급 시작 옵션 다시 시작" 버튼 선택
- "문제해결" 선택, "고급 옵션" 선택
- "시작 설정" 선택, "다시 시작" 선태 => 재부팅
- "7) 드라이버 서명 적용 사용 안 함" => 키보드 7 또는 F7을 입력
- PC 재부팅 후 드라이버 재 설치 가능







www.socrobotwar.org ------ 20

# **OS Porting**



Excellence in Intelligent Robot, Wearable Computer, and Bio/Health!


















#### Kernel Ramdisk 설치

- Board 전원 스위치 OFF => ON
- Hyper Terminal 엔터 입력 (Bootloader Mode 진입)
- 파일탐색기: AMAZON2\_robot\_v1.13.1/tools 폴더 이동
- download\_usb\_nand.bat 파일 실행 (Kernel, Ramdisk 설치)
- Download\_usb\_image.bat 파일 실행 (태권로봇 로고 설치)





Excellence in Intelligent Robot, Wearable Computer, and Bio/Health!


















#### **OS Booting**

■ Board 전원 스위치 OFF => ON



www.socrobotwar.org -------2



Excellence in Intelligent Robot, Wearable Computer, and Bio/Health!

















#### **Application SW**

- Application SW Compile
- Cygwin

\$cd AMAZON2\_robot\_v1.13.1/user\_app/hello/

\$make clean

\$make

```
22-
                       ~/AMAZON2_robot_v1.13.1/user_app/hello
 urbosu@SDIA-turbosu ~
 cd AMAZON2_robot_v1.13.1/user_app/hello/
 urbosu@SDIA-turbosu ~/AMAZON2_robot_v1.13.1/user_app/hello
 make clean
m -f *.o *.elf *.bflt hello
 urbosu@SDIA-turbosu ~/AMAZON2_robot_v1.13.1/user_app/hello
ae32000-elf-uclibc-gcc -c -Dlinux -D_linux__ -Dunix -D_unix__ -D_uclinux__ -D
EMBED hello.c -o hello.o
ae32000-e1f-uclibc-gcc -r -Xlinker -T/usr/local/ae<u>32000-e1f-uclibc-tools/lib/ae3</u>
2000-elf2flt.ld hello.o -o hello.elf
ae32000-elf-uclibc-elf2flt hello.elf
mv hello.elf.bflt hello
 urbosu@SDIA-turbosu ~/AMAZON2_robot_v1.13.1/user_app/hello
```



Excellence in Intelligent Robot, Wearable Computer, and Bio/Health!

















#### File Download (PC => Board)

- 파일탐색기: AMAZON2\_robot\_v1.13.1/user\_app/hello
- hello 파일 복사, AMAZON2\_robot\_v1.13.1/tools/ 붙여넣기
- Hyper terminal
   ae32000c login: root
   #cd /mnt/f0
   #usb download 엔터
- 파일탐색기: AMAZON2\_robot\_v1.13.1/tools

RemoteManCLI.exe 파일 실행

RemoteMan<'q' to exit> > target usb

RemoteMan<'q' to exit> > rfw /mnt/f0/hello hello

RemoteMan<'q' to exit> > run 0

설명: rfw /mnt/f0/<보드에 다운받을 파일명> [컴파일된 파일명]

\* USB 드라이버에 알수없는 장치로 인식되는 경우, USB를 제거했다가 다시 연결하면 인식이 될수도 있습니다.



Excellence in Intelligent Robot, Wearable Computer, and Bio/Health!

















### Application SW 실행

· Board #chmod 777 hello //hello 파일을 실행할 수 있도록 권한변경 #./hello //hello 파일 실행

```
sgfa - HyperTerminal

File Edit View Call Transfer Help

Check the state of the sta
```



Excellence in Intelligent Robot, Wearable Computer, and Bio/Health!

















#### File Upload (Board => PC)

- Hyper terminal #usb\_download 엔터
- 파일탐색기: AMAZON2\_robot\_v1.13.1/tools

RemoteManCLI.exe 파일 실행

RemoteMan<'q' to exit> > target usb

RemoteMan<'g' to exit> > rfr /mnt/f0/hello new\_hello

RemoteMan<'q' to exit> > run 0

설명: rfr /mnt/f0/<보드에 존재하는 파일명> [PC 저장할 파일명]

Camera에서 들어온 영상을 캡쳐하여 파일로 보드에 저장한 후 이를
 PC에 옮겨 영상을 분석하는데 사용하면 유용합니다.

www.socrobotwar.org ------ 2



Excellence in Intelligent Robot, Wearable Computer, and Bio/Health!


















### Application SW 자동실행

- 설명: 경기 진행 시, 부팅이 되는 동시에 특정 프로그램을 실행시키는 방법
  - Board #vi user\_init //user\_init 파일 생성 및 vi 편집기 실행 Vi 편집기 내에서 아래의 문구를 작성

ESC키(명령어 모드 변환) :wq! //저장 후 vi 편집기 빠져나옴





Excellence in Intelligent Robot, Wearable Computer, and Bio/Health!

















#### Application SW 자동실행

- Board #chmod 777 user\_init
- Board 전원 스위치 OFF => ON Hello World!!! 가 나오는 지 확인

```
sqfa - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help
abled
 tty$00 at 0xf4003000 (irg = 6) is a AMAZON2 16550
  AMAZON2 UART 1,2,3 deriver init done. v0.1
  AMAZON2 TIMER2–3 deriver init done. v1.0
  AMAZON2 LED device driver register done. v1.0
 RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
NAND device: Manufacture ID: 0xec, Chip ID: 0x76 (Samsung NAND 64MB 3,3V)
Creating 1 MTD partitions on "NAND 64MB 3,3V":
0x00600000-0x04000000 : "NANDO-1"
 usb.c: registered new driver hub
  AMAZON2 UŠB BULK driver init done, Ver 1.2
 RAMDISK: Compressed image found at block 0
  Freeing initrd memory: 1024K
  VFS: Mounted root (ext2 filesystem) readonly.
 run_init_process : init_filename : /sbin/init
 init started: BusyBox v1.1.0-pre1 (2008.12.22-09:57+0000) multi-call binary
 EXT2-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
 yaffs: dev is 7936 name is "1f:00"
yaffs: Attempting MTD mount on 31.0, "1f:00"
Using Proot/module/amazon2_graphic.o
                      Engine Driver init Done.v0.3
  Hello World!!!
 ae32000c login:
```